



CHAÎNE D'ANALYSES  
MARNE - ARDENNES

# FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS ANALYSE DE SOL

Référence CAMA

DATE RECEPTION

## Exploitant

Nom, Prénom :

Raison sociale :

Adresse :

CP : Ville :

Tél :

Mail :

## Intermédiaire

Organisme :

Technicien :

## Plan de prélèvement (facultatif)

*Voir les conseils de prélèvement au dos de la fiche*

## Parcelle

Nom parcelle :

Commune : CP :

Surface : Profondeur : cm

Date de prélèvement :

*Faire un croquis avec repérage des points de prélèvement*

## Renseignements pour interprétation COMIFER

*\* En l'absence de ces renseignements, l'interprétation est impossible*

### TYPE DE SOL \*

*Craie, Graveluche, Rendzine, Argilo-calcaire, Limon calcaire, limon, sable, ...*

Interprétation demandée :  Oui  Non

### Derniers apports d'engrais \*

Mois Année

Date du dernier apport de phosphore P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Date du dernier apport de potasse K<sub>2</sub>O

Date du dernier apport de magnésie MgO

Si vous disposez d'une analyse de la parcelle

Indiquez le taux d'argile : %

## Renseignements culturaux – succession de cultures envisagée \*

	Année	Culture	Résidus enfouis (oui/non)	Objectif de rendement	Apport organique <sup>(1)</sup>	
					Nature	Quantité /ha
Précédent ou culture en place						
1 <sup>ère</sup> culture à fertiliser						
2 <sup>ème</sup> culture à fertiliser						

<sup>(1)</sup> Joindre si possible une analyse du produit

## Analyses demandées

F : Calcaire, PH, Mat orga, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O, MgO

G : Granulométrie (5 fractions)

O : Tous les Oligos ou  Bore,  Zinc,  Cuivre,  Manganèse

Azote et C/N

CEC

## Facturation à :

l'organisme

l'exploitant

Date :



Autres analyses (précisez) :

Signature :

# CONSEILS POUR UN PRÉLÈVEMENT BIEN FAIT

Voici quelques règles simples et élémentaires à respecter :

- **Quand prélever ?** A tout moment de l'année, de préférence après récolte et avant un épandage d'engrais. Attendre 2 mois après un apport d'engrais et 4 mois après un apport de matières organiques, d'amendements basiques.
- **Fréquence de prélèvement ?** Tous les 5 à 6 ans à époque identique, de préférence pendant ou après la même culture.




Chaque échantillon doit correspondre à un type de sol bien défini (sol argileux, sable...). Ne pas mélanger.

Si la parcelle est très hétérogène, réaliser plusieurs analyses de terre.

## PROFONDEUR DE PRÉLÈVEMENT

- sur labour : sur toute la profondeur
- en cas de non labour : ancienne profondeur travaillée



- Ne pas prélever dans les bordures de champs
- Bien localiser la zone de prélèvement par rapport à des repères fixes
- Réaliser plusieurs prélèvements (10 minimum) dans un cercle représentatif du sol considéré de 20 à 30 mètres de diamètre
- Bien mélanger pour homogénéiser
- Mettre 500 à 600 grammes de terre dans le sachet plastique fourni.
- Remplir soigneusement la feuille de renseignements et la joindre à l'échantillon dans la poche extérieure du sachet prévue à cet effet.
- Identifier l'échantillon sur le sachet plastique (raison sociale, nom de la parcelle...)